


Panel de Control

Introducción



El control guarda/carga automáticamente todos los objetos del gráfico. También los sincroniza si tienes el mismo par abierto en varios gráficos. Esto permite tener abiertos sólo los gráficos que te interesan sin perder el análisis.

El panel muestra una serie de indicadores, separados por columnas, para todos los pares seleccionados en la ventana de observación de mercado. Si haces clic, te abre el par en el gráfico ya abierto. Si haces ctrl-clic, te lo abre en un nuevo gráfico. También muestra el próximo evento. Para las operaciones abiertas, muestra el % de profit y del riesgo.

El panel también centraliza las alarmas de los eventos y cruce de zonas/niveles de todos los pares.

tFX – Panel

Muestra los símbolos seleccionados (añadir/eliminar pares mediante la ventana “Observación de mercado”):

- Favorito/seguimiento:
 - Dos señaladores para poder marcar los pares favoritos
- Par
- Indicador de zona, según parámetro:
 - Por precio
 - Indica si la vela actual ha tocado una zona dibujada en el gráfico
 - La temporalidad de la vela corresponde a la temporalidad de la zona

- Sólo indica las zonas dibujadas desde “control”.
- Activar alarma para el toque de zona con el parámetro “Alarma niveles y zonas”
- Por flujo
 - Indica cambio de flujo, según temporalidad de la zona. El indicador busca cambios de flujo en la temporalidad de la zona o inferior. La búsqueda se realiza en la temporalidad de la zona o en inferiores (parámetro “Núm. TF inferiores búsqueda cambio de flujo”)
 - Sólo indica las zonas dibujadas desde “control”.
 - Activar alarma para el cambio de flujo con el parámetro “Alarma niveles y zonas”
- Cruce de nivel
 - Indica si la vela actual ha tocado el nivel dibujado en el gráfico
 - La temporalidad de la vela corresponde a la temporalidad del nivel
 - Sólo indica los niveles dibujados desde “control”.
 - Activar alarma para el toque de nivel con el parámetro “Alarma niveles y zonas”
- Filtro de variaciones del precio, según parámetro:
 - Porcentaje de cambio: variación (% miles) respecto la apertura
 - Fuerza: % posición respecto el open y el rango generado en el periodo
 - El parámetro “Timeframes” controla los TFs. Se indican separados por comas: MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15;M5,M1
- Filtro de la directriz por media móvil
 - Muestra si la vela actual, o la cerrada, está tocando la media móvil.
 - Permite seguir diferentes medias móviles en diferentes temporalidades, según el parámetro “Timeframes”. Se indican, separados por comas, la pareja TF/periodo. Por ejemplo, con “D1:100,H1:200”, se seguirá a la MM100 en D1 y la MM200 en H1
 - El indicador muestra el color de compra/venta si se cumple:
 - La directriz está en zona de compra/venta
 - La vela actual, o la anterior, está tocando la MM
 - Las 5 velas anteriores se han mantenido por encima/debajo, según si es compra/venta, respectivamente.
 - Activación de alarma mediante parámetro
- Filtro de niveles OHL y NR

- Muestra si la vela actual está tocando el nivel
 - Permite seguir diferentes niveles en diferentes temporalidades, según el parámetro “Timeframes”. Se indican, separados por comas, el conjunto TF/nivel/número de niveles/Tf de señal. Por ejemplo, con “MN1:O:1:D1,Y1:OHL:2:D1”, se seguirá al open del mes en curso desde diarios. También se seguirá el OHL de este año y del pasado, también desde diario.
 - Activación de alarma mediante parámetro
- Filtro de gatillos
 - Muestra si la vela actual es un gatillo
 - Permite seguir diferentes gatillos en diferentes temporalidades, según el parámetro “Timeframes”, en tres columnas diferentes.
 - Para cada columna, se indica la temporalidad del gatillo y los gatillos, separados por “:”. Los valores aceptados son:
 - C: Climax
 - E: Externa
 - I: Interna
 - CF2: Doble cambio de flujo
 - RF: Rompimiento de Flujo
 - CF: Cambio de Flujo
 - El indicador muestra el color de compra/venta del gatillo
 - Activación de alarma mediante parámetro
- Spread actual/ máximo
- Siguiendo fundamental (cuenta atrás, moneda)
 - % operaciones
 - % riesgo (muestra un interrogante, si hay operaciones sin SL)
 - Activación de alarma mediante parámetro
- Sombreado gris indica el par seleccionado
- El indicador de zona y nivel mostrará la temporalidad micro, en caso de solape.
- Controles
 - <clic> sobre el símbolo: abre símbolo en ventana existente o lo selecciona si ya estaba abierto.
 - <ctrl-clic> sobre el símbolo: abre símbolo en nueva ventana.
 - <clic> sobre el título: ordena la columna
 - <clic> sobre favorito: marca/desmarca

tFX – Control

- Auto guarda-restaura los objetos de cada símbolo (necesario para tFX – Panel)
- Dibuja zonas y niveles
 - Indica la temporalidad de creación.
 - Indica el tamaño, en pips, de la zona.
- Controles
 - S/R/F: dibuja niveles.
 - C/V: dibuja zonas.
 - T/Y: Dibuja LT y paralelas
 - Usa la tecla T para dibujar una línea de tendencia. Desplaza el puntero y ancla la línea en el 1er punto con un clic.
 - Seguidamente desplaza al siguiente punto y ancla con un segundo clic.
 - Para volver a anclar el 1er punto, antes del segundo, puedes volver a pulsar T.
 - Para dibujar una paralela, selecciona la LT “maestra” y pulsa Y.
 - Desplaza el puntero y ancla el 1er punto con un clic.
 - Z/X: navega por los objetos (desactiva el desplazamiento automático), útil para ir al inicio de zona en temporalidad inferior.
 - A: reactiva el desplazamiento automático.
 - Q/W: Cambia de anterior/siguiente par del panel.
 - 1/2: Cambia de temporalidad.
 - H: Alterna visibilidad de los objetos (cada objeto será visible en todos los TFs o sólo será visible en el TF del objeto y menores)
 - P: Selecciona/deselecciona todos los objetos
 - O: Alterna el gestor de órdenes.
 - (Las teclas se pueden cambiar desde los parámetros)
- Parámetros
 - Riesgo máximo posiciones: utiliza el riesgo máximo respecto la cuenta para el cálculo del tamaño del lote en las órdenes
 - Crea los objetos con visibilidad por TF: Aplica visibilidad del objeto (tecla H) al crear el objeto
 - Configuración de teclas
 - Configuración visual de los objetos (zonas y niveles): aplica para los nuevos objetos, no afecta a los ya creados.

Gestor de órdenes

- El gestor calcula el lotaje, según el riesgo máximo indicado en el parámetro.
- Pulsando la tecla “O” activa el gestor de órdenes para BUY. Si se vuelve a pulsar, para SELL. Otra pulsación para desactivar el gestor.
- Inicialmente el gestor muestra las líneas ENTRY, SL y TP.
- ENTRY: Entrada límite/stop (según la posición del precio actual). Borra la línea para entrada a mercado.
- SL: Indica los pips de distancia, el riesgo para la operación actual y el riesgo acumulado del par (no puede superar el riesgo máximo).
- TP: indica los pips de distancia y el ratio.
- Los niveles de la orden se calculan según el spread máximo del momento (línea punteada).
- Para ejecutar la orden utilizar el script (tFX – SendOrder). Recomendando asociarle tecla de acceso directo, desde mt4.



Instalación:

- Copiar los ficheros con extensión ex4 en las carpetas de <metatrader>\MQL4
 - Indicators
 - tFX - Panel.ex4
 - tFX - Flujo.ex4
 - Scripts
 - tFX - SendOrder.ex4
- Abrir un par cualquiera y adjuntar el indicador de panel
- Abrir un par en otra ventana y adjuntar el indicador de control. Guardar la plantilla del gráfico de análisis como “Lenguaje” (es un parámetro de Panel).

Notas

- Los análisis se guardan en un fichero por par, en la carpeta mql4/files.