


Комплексная система Adaptol

Правила стратегии: <http://tradelikeapro.ru/forum/torgovye-sistemy/2/d1plush4-adaptol/18792/msg413669#msg413669>

Система состоит из сигнального советника **AdaptolMultiAlert_v.1.00** и торговой панели **Adaptol_Trade**.

График с сигнальным советником AdaptolMultiAlert_v.1.00



Рабочий график с торговой панелью Adaptol_Trade.



Установка

Разархивировать файлы из архива Adaptol_System.zip. Скопировать разархивированные файлы в папку терминала.


Сигнальный советник AdaptolMultiAlert_v.1.00

Сигнальный советник AdaptolMultiAlert_v.1.00 является переписанным под сигналы стратегии Adaptol советником [2FingersMultiAlert_6_10](#).

Установка

Открыть график любой валютной пары любого таймфрейма. Применить на графике шаблон **AdaptolMultiAlert**. Если при первоначальном запуске советника происходит наложение символов, перезапустить советник - ПКМ на графике -> Советники -> Свойства -> ОК.

График с сигнальным советником.



При клике на символ валютной пары автоматически открывается график соответствующей валютной пары на таймфрейме H4. При открытии графика автоматически применяется шаблон **AdaptolChart**, в который входит индикатор AMA (отображается на таймфрейме D1), стохастик, горизонтальная линия пересечения AMA, вертикальная линия свечи на которой произошло пересечение AMA, расширение Фибоначчи и торговая панель **Adaptol_Trade**. Также, если есть, отображается сигнал на покупку или продажу в виде зеленой или красной стрелки под/над сигнальной свечой.

Торговая панель Adaptol_Trade



Кнопки торговой панели

- **By SignalBar/By Extremum** - переключает варианты входа. **By SignalBar** - вход по сигнальной свече (агрессивный). Отложенный ордер и стоплосс выставляются по High/Low сигнальной свечи плюс/минус отступ указанный в настройке советника **Отступ от High и Low свечи**. **By Extremum** - вход по экстремуму (консервативный). Отложенный ордер и стоплосс выставляются по ближайшим экстремумам, с отступами из настройки **Отступ от High и Low свечи**. За экстремумы принимаются ближайшие фракталы Вильямса. При невозможности получения какого-либо фрактала используется соответствующий High/Low сигнальной свечи.
- **Buy Stop/Sell Stop** - кнопки выставления отложенных ордеров Buy Stop или Sell Stop. При попытке выставить отложенный ордер в направлении не соответствующем тренду выдается предупреждение и ордер не устанавливается.
- **Select Order** - это метка, не кнопка.
- **Под меткой Select Order** расположено серое **поле выбора ордера** с кнопками **минус** и **плюс** по бокам. Этими кнопками выбирается ордер из присутствующих на графике валютной пары для дальнейших действий над ним. Тикет выбранного ордера отображается в сером поле между кнопками **минус** и **плюс**.
- **Под полем выбора ордера** находится **поле управления лотом**. Это поле используется для выбора объема торгового лота при закрытии ордера кнопкой **Close Order (lot)**. Выбрав соответствующий объем можно закрыть ордер либо полностью, либо его часть, объемом указанным в **поле выбора лота**.
- **Close Order (lot)** - эта кнопка закрывает ордер, тикет которого находится в **поле выбора ордера**. Ордер закрывается либо полностью, либо закрывается его часть, объемом указанным в **поле выбор лота**. Для предотвращения закрытия по случайному нажатию на кнопку **Close Order (lot)** перед закрытием выдается соответствующее предупреждение.
- **Delete Stop Orders** - удаляются все присутствующие на графике валютной пары отложенные ордера.

Настройки советника Adaptol_Trade

- **Магик** - задает Magic номер. По умолчанию равен 0 - отключен.
- **Период АМА** - задает период индикатора АМА на таймфрейме D1.
- **Таймфрейм для стохастика** - задает таймфрейм для стохастика (H4 или D1). По умолчанию H4.
- **Нижний уровень стохастика** - задает уровни перекупленности и перепроданности стохастика. Уровень перепроданности задается в настройке советника а уровень перекупленности рассчитывается советником как 100 минус уровень перепроданности.
- **Лот** - задает объем торгового лота при использовании фиксированного лота.
- **Соотношение TP/SL** - задает соотношение тейкпрофита и стоплосса. По умолчанию 2.
- **Отступ от High и Low свечи** - задает отступ от High/Low сигнальной свечи или экстремума для установки отложенного ордера и стоплосса.
- **Использовать управление капиталом?** - включает/отключает управление капиталом. При отключенном управлении капиталом используется объем торгового лота заданный в параметре "Лот". При включенном управлении капиталом объем торгового лота рассчитывается исходя из AccountEquity, риска, заданного в параметре "Риск на сделку в процентах", и размера стоплосса.
- **Риск на сделку в процентах** - задает риск в процентах (в т.ч. дробных) для расчета объема торгового лота при включенной опции управления капиталом.

Замечание: при использовании управления капиталом следует учитывать, что советник выставляет отложенные ордера, и это дает возможность передвигать уровни открытия ордера, стоплосса и тейкпрофита. При таком передвижении уровней, объем лота рассчитанный советником может стать не соответствующим заданному проценту риска, а также может быть нарушено соотношение тейкпрофита и стоплосса.

При желании торговую панель можно отключить. Для этого советник **Adaptol_Trade** нужно удалить с графика и пересохранить шаблон **AdaptolChart**. После этого рабочие графики будут открываться без торговой панели.