


Forex Warrior

Описание настроек



Flags

Flag_Stop_Buy (TRUE/FALSE): Если этот флаг установлен, советник не будет открывать новую пирамиду BUY ордеров после закрытия текущей.

Flag_Stop_Sell (TRUE/FALSE): Если этот флаг установлен, советник не будет открывать новую пирамиду SELL ордеров после закрытия текущей.

Эти флаги используются для корректной остановки советника (например, перед новогодними каникулами) или для того, чтобы заставить советник работать только в одну сторону, BUY или SELL.

Base Lot settings

Базовый лот определяет размер лота первого ордера пирамиды. Помимо настроек в этом разделе, на лот первого ордера влияют настройки тренда (см. *Trend parameter settings*). При установленной опции **UseTrend**, лот первого ордера пирамиды будет умножен на **TrendLotMult**, если пирамида открывается по тренду.

FixedLot (TRUE/FALSE): Когда эта опция установлена, базовый лот будет фиксированным и задаваться переменной **LotSize**.

ScaledLot (TRUE/FALSE): Когда эта опция установлена, базовый лот будет задаваться фиксированным процентом от депозита **LotPercent**.

LotSize: Величина базового лота при **FixedLot** = TRUE, в противном случае не используется.

LotPercent: Базовый лот будет установлен равным **LotPercent** % от уровня свободных средств (пересчитанных на кредитное плечо 1:100) при **ScaledLot** = TRUE и **FixedLot** = FALSE, в противном случае не используется.

Safety & Risk management settings

Настройки в этом разделе используются для контроля уровня рисков при торговле, в соответствии с темпераментом и предпочтениями пользователя.

MaxDD: Максимальная допустимая просадка, в единицах базовой валюты (если 0, отключено). Если открытая просадка сравнялась или превысила установленный порог, все открытые ордера закрываются и торговля останавливается. Для того чтобы возобновить торговлю, необходимо перезапустить советник.

MaxDDPerCent: То же самое, что и **MaxDD** но в процентах от баланса депозита. Н-р, если **MaxDDPerCent** =30, то торговля будет остановлена при достижении открытой просадки в 30% баланса. Если 0, то отключено.

MaxGridLevel: Максимальное допустимое количество уровней пирамиды. При достижении **MaxGridLevel** уровня пирамиды, советник будет ждать отката цены для закрытия пирамиды по тейк-профиту.

CheckEquity (TRUE/FALSE): Этот флаг включает/выключает опцию анализа состояния депозита, которая во многих случаях сохраняет депозит при критических просадках. Перед открытием очередного уровня пирамиды, выполняется проверка достаточности средств не только для открытия нового ордера, но и для покрытия последующей просадки при движении цены против пирамиды на величину шага сетки. Если средств недостаточно, советник перестает выставлять дальнейшие ордера пирамиды и ждет отката цены для закрытия пирамиды по тейк-профиту. Если все заканчивается благополучно, торговля советника останавливается после закрытия текущих пирамид в BUY и SELL. После этого рекомендуется увеличить размер депозита или уменьшить размер базового лота, т.к. в следующий раз может повезти меньше.

BasketStopLoss: Фиксированный стоп-лосс (в 4х-значных пунктах) пирамиды при достижении максимального количества (**MaxGridLevel**) уровней. Эта опция является дополнительной к индивидуальным стоп-лоссам уровней пирамиды, устанавливаемым переменной **StopLossPips** (см. раздел *Grid parameters*). Если индивидуальные стоп-лоссы уровней пирамиды «вылезают» за **BasketStopLoss**, они будут выровнены по меньшему значению. Эта опция позволяет укорачивать значения стоп-лоссов уровней пирамиды по мере приближения к **MaxGridLevel**. Если 0, то отключено.

Grid parameters

GridStepPips: Базовый шаг сетки (расстояние между уровнями пирамиды), в 4х-значных пунктах. Реальный шаг сетки может быть модифицирован в соответствии с установками в разделе *Dynamical grid parameters*.

TakeProfitPips: Базовый тейк-профит сетки, в 4х-значных пунктах. Реальный тейк-профит может быть модифицирован в соответствии с установками в разделе *Dynamical Take Profit parameters*.

StopLossPips: Базовый стоп-лосс индивидуальных ордеров в сетке. Реальный стоп-лосс может быть модифицирован в соответствии с опцией **BasketStopLoss**.

LotMult: Умножитель лота. Применяется для уровней пирамиды с 3го по **MinLevelLotMult2-1**.

Dynamical Lot parameters (начиная с версии 2.0.6)

MinLevelLotMult2: Уровень пирамиды, начиная с которого используется умножитель лота **LotMult2**.

LotMult2: Умножитель лота. Применяется для уровней пирамиды начиная с **MinLevelLotMult2**.

Dynamical grid parameters

Переменные в этом разделе позволяют динамически изменять базовый шаг сетки. Если **GridShiftPips** = 0, отключено.

MinLevelGridShift: Уровень пирамиды, начиная с которого шаг сетки будет меняться.

GridShiftPips: Прирост шага сетки для каждого следующего уровня пирамиды начиная с **MinLevelGridShift**. Может быть положительным или отрицательным.

Например, при **MinLevelGridShift**=4 и **GridShiftPips**=5, шаг сетки будет **GridStepPips** для уровней с 1 по 3, **GridStepPips**+5 для уровня 4, **GridStepPips** + 10 для уровня 5 и т.д.

Dynamical Take Profit parameters

Переменные в этом разделе позволяют динамически изменять базовое значение тейк-профита сетки. Если все переменные **TPShiftPips**, **TPTrShiftPips** и **TPCtrShiftPips** равны 0, отключено.

MinLevelTPShift: Уровень пирамиды, начиная с которого базовое значение тейк-профита будет меняться.

TPShiftPips: Прирост шага сетки для каждого следующего уровня пирамиды начиная с **MinLevelTPShift**. Может быть положительным или отрицательным.

Например, при **MinLevelTPShift** = 4 and **TPShiftPips** = 5, значение тейк-профита будет **TakeProfitPips** для уровней с 1 по 3, **TakeProfitPips** +5 для уровня 4, **TakeProfitPips** + 10 для уровня 5 и т.д..

Следующие две переменные позволяют изменять значение тейк-профита в зависимости от рыночных условий (тренд вверх, вниз, флет). Чтобы включить анализ рыночных условий, следует включить опцию **UseTrend** в разделе *Trend parameters*.

TPTrShiftPips: Величина, на которую будет изменен тейк-профит пирамиды в направлении тренда. Применяется для уровней пирамиды начиная с **MinLevelTPShift**. Может быть положительным или отрицательным.

TPCtrShiftPips: Величина, на которую будет изменен тейк-профит пирамиды против тренда. Применяется для уровней пирамиды начиная с **MinLevelTPShift**. Может быть положительным или отрицательным.

Например, при **MinLevelTPShift** = 4, **TPShiftPips** = 0, **TPTrShiftPips** = 5, **TPCtrShiftPips** = -5 и тренде вверх, тейк-профит уровней пирамиды ≥ 4 будет увеличен на 5 пт для Buy ордеров и уменьшен на 5 пт для Sell ордеров.

Trend parameters

Этот раздел включает анализ советником рыночных условий (тренд вверх, тренд вниз, флет). В зависимости от результата анализа, советник может увеличивать/уменьшать базовый лот сетки и величину тейк-профита.

UseTrend (TRUE/FALSE): Включает анализ тренда.

OpenOnlyOnTrend (TRUE/FALSE): Если этот флаг установлен, советник будет открывать новую пирамиду *только в направлении тренда*.

TrendLotMult: Множитель, на который увеличивается первый ордер пирамиды, открываемой по направлению тренда. Следует иметь в виду, что любое изменение тренда, произошедшее *после* открытия пирамиды, не будет влиять на лотность текущей пирамиды.

TrendTF: Таймфрейм, на котором определяется тренд. Может быть любой стандартный таймфрейм (в минутах).

TrendLevel: Параметр тренда.

TrendPeriod1: Первый период тренда.

TrendPeriod2: Второй период тренда.

Time for the first order

Этот раздел позволяет установить период времени для открытия новой пирамиды.

UseTradingTime (TRUE/FALSE): Включить опцию.

Hour_Start_Trade: Начало периода.

Hour_Stop_Trade: Конец периода.

Misc

Разное.

Verbose (TRUE/FALSE): Опция включает запись в журнал отчета о происходящем.

comment_color: Цвет фона в информационном окошке.

Magic: Магик (уникальный номер, по которому советник опознает свои ордера).

Slip: Проскальзование