

В советнике реализованы сл. режимы управления капиталом:

- 1. Фиксированный** – для открытия сделок применяется постоянный фиксированный размер лота, размер указывается в настройке **[Лот]**.
- 2. Динамический** – рассчитывается от текущего баланса, для удобства в настройках задается **[База для расчета лота] (BASE_LOT_BALANCE)** и размер лота **[Лот]** применяемый к этой базе, например: задан Лот =0.1, База расчета =2000\$, текущий баланс равен 5500\$, значит лот для открытия сделки будет равен $(5500/2000*0.1)=0.275$ лота. Так же в расчете используется шаг для округления лота, в настройках это **[Шаг расчета лота]**, при снижении баланса на просадке лот тоже не сразу уменьшается, а с округлением до шага.
- 3. РискЛот** – рассчитывается как риск в процентах на одну сделку, т.е. при срабатывании стоплосса будет получен убыток равный % заданному в настройках **[% Риск на сделку]**, который считается от баланса на момент создания сделки. Размер рассчитываемого лота зависит от размера выставляемого стоплосса. Если задать маленький риск и при этом депозит не большой, то может получиться, что рассчитанный лот будет меньше, чем минимально разрешенный брокером, для учета этой ситуации в настройках есть дополнительный параметр **[Разрешить мин.лотом открытие в случае превышения риска]**, если этот параметр задан и в случае если рассчитанный лот будет слишком мал – то возьмется минимально разрешенный лот брокера, если параметр не задан – то сделка не откроется в случае превышения риска.
- 4. РискЛот (Фиксированный)** – Аналогичен **РискЛот(3)**, только риск рассчитывается относительно постоянной величины баланса **[База для расчета лота] (BASE_LOT_BALANCE)**. Данный тип расчета полезен при оценке риска при тестировании.

Так же советник автоматически учитывает :

- максимально разрешенный лот брокера, - обрезает лот до этого размера;
- шаг лота брокера, округляет лот до шага.

Опционально в настройках советника могут быть заданы параметры: минимальный лот, максимальный лот, шаг расчета, - которые применяются ко всем режимам управления капиталом. Эти параметры не могут выходить за границы разрешенные брокером, в данной ситуации приоритет имеют настройки брокера.