

Настройки советника HeRobot

BARS – количество баров в истории, на которых будут отображаться уровни

D – Интенсивность образования уровней. Чем больше это значение, тем меньше уровней, чем меньше значение, тем больше уровней. По умолчанию D=200, желательно не менять. Но если долго нет уровней, можно установить 150, на волатильных валютных парах, таких как EURAUD или GBPJPY, нужно устанавливать больше, 300 – 400

W – Ширина уровня

Level – Длина Уровня

DayLevel – Ширина уровней Хай-лоу

Настройка MM (Настройка расчета лота по обычной формуле, работает при отключенном MM2)

Lots – Настройка фиксированного лота (работает если LotMM = 0)

LotMM - Настройка автолота, по мере увеличения депозита, будет повышаться объем входа в сделку. В расчетах учитывает кредитное плечо

Настройка MM2 (Настройка расчета лота в зависимости от указанного риска)

MM2 – True/False (Если True, MM2 включен, если False, то выключен. При этом работает обычный MM)

Risk – Указывается риск на сделку в % от депозита. По умолчанию стоит 1. То есть будет рассчитан объем входа в сделку, что бы при срабатывании стоп лосса, убыток был равен 1% от баланса депозита

RiskProfit - Установка тейк-профита по соотношению к стоп лоссу. По умолчанию стоит 3, то есть сначала выставляется стоп лосс, а потом тейк-профит 1 к 3

SL- Отклонение в пунктах для установки стоп лосса от точки установки. По умолчанию стоит 30. То есть стоп лосс будет установлен выше-ниже на 30 пунктов, от первоначально точки установки

Настройка Трала:

TrailingFirst – Старт трала. Величина в пунктах, когда трал начинает работать

TrailingStop – Трейлинг Стоп. Величина в пунктах, на которую передвигается стоп лосс от текущей цены

TrailingStep – Шаг трала. Величина в пунктах, через которые передвигается стоп лосс

Настройка без убытка:

StartBU – Начало работы без убытка. Величина в пунктах, достигнув которую выставляется без убыток. То есть если цена пошла в сторону профита и достигла указанного значения в пунктах, активируется функция без убытка

BU - Точка без убытка. Величина в пунктах, в которой указываем на сколько нужно устанавливать без убыток от точки входа

Настройка Алертов:

АЛЕРТ – Значение указывается в секундах. Если 0, то алерты не работают. По умолчанию стоит 300, то есть 5 минут. Это пауза между сигналами

AlertDistance – Зона алерта. Величина в пунктах. Это зона сигнала выше-ниже уровня, отображается так же на графике возле уровня. Если цена заходит в эту зону, то срабатывает алерт

Дополнительные настройки:

Info – Отключить / включить инфо.

Day – за какое количество дней считать среднее движение цены в нутри дня

TFDop – какой ТФ выводить в маленьком окошке на основном графике

DistanceOrder – Дистанция в пунктах для установки отложенных ордеров от текущей цены. Если 0, то выключен. Если больше 0, то функция включена.

PipCommission – Комиссия брокера. Если у вас комиссия брокера за 1 лот 10\$, тогда прописываем 10, если 5 то 5, и.т.д.

Shrift – Шрифт для инфо.

Magic – Магик номер для ордеров. Если 0, то ордера устанавливаются без магика

Comment – Комментарии к ордерам

SLEEP – Пауза в мс. для обработки программного кода советника