




EasyArgoScalper



Руководство пользователя

EasyArgoScalper это ночной мультивалютный скальпер. Торгует во время азиатской сессии, когда торговая активность на рынке минимальна, тщательно выбирая оптимальные моменты для входа в рынок. Берет прибыль на флете и спокойном тренде, гибко адаптируясь к состоянию рынка.

Особенностью советника является использование лимитных отложенных ордеров, что позволяет свести к минимуму проскальзывания, нередкие на тонком ночном рынке.

Советник не использует мартингейл в своей торговле. Все торговые ордера, открываемые советником, имеют уровни тейк-профита и стоп-лосса, что является надежной страховкой на случай потери связи с сервером.

Уникальная система управления капиталом (включается и выключается в настройках) анализирует историю сделок советника и настраивает объем торговых ордеров в зависимости от результативности торговли по каждой валютной паре.

Установка


Для установки советника вам потребуется скопировать несколько файлов из архива, полученного при покупке, в каталог данных вашего терминала. Запустите ваш терминал, зайдите в меню Файл и выберите опцию «Открыть каталог данных».

1. Скачать и установить терминал Metatrader 4
2. Копируем папку MQL4 в каталог данных вашего терминала. В терминале MT4 нажимаем **Файл -> Открыть каталог данных**.

Теперь

- Скопируйте исполняемый файл советника (.ex4) в MQL4\Experts
 - Скопируйте файлы настроек (.set) в MQL4\Presets
3. Перезапускаем терминал Metatrader 4

4. В панели навигатора (обычно слева) нажимаем плюсик напротив раздела Советники. Мышкой перетаскиваем советник на предварительно открытый график нужной валютной пары.




Если что-то не получается, прочитайте [Как установить советник?](#)

Настройка терминала

Для того чтобы торговать советниками, вам следует разрешить их использование в вашем терминале и разрешить вызов DLL библиотек. Если вы не знаете как это сделать, прочитайте [Как разрешить работу советников и вызов DLL библиотек в терминале MT4?](#)

- Заходим **Сервис->Настройки**. Выбираем вкладку Советники и проставляем галочки как на рисунке.



Начало работы

Прикрепите советник к графику M15 любой из поддерживаемых пар. Загрузите в советник настройки от производителя для этой пары. Как это сделать можно узнать:

Загрузить готовые настройки в советник.

- Откройте окно настроек советника. Окно настроек открывается автоматически при прикреплении советника на график. Если советник уже в работе, окно настроек открывается по F7. В окне настроек выберите закладку Входные параметры, нажмите кнопку Загрузить, найдите файл настроек (с расширением .set), нажмите Открыть и ОК.


Установите значение GMTOffset равное GMT сдвиг вашего брокера, т.е. разницу между временем брокера и временем GMT. Узнать, как это сделать, можно прочитав [Как определить GMT Offset вашего брокера?](#) Обратите внимание, что GMT сдвиг обычно разный летом и зимой, так что скорее всего вам придется его изменять два раза в год.

Возможно вы захотите изменить параметры управления капиталом в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы не уверены, оставьте настройки по умолчанию.

Не меняйте других настроек, если вы не знаете точно, что это вам надо.

EasyArgoScalper

Поддержка советника и обсуждение на форуме:
<https://forumargolab.net/forums/easyargoscalper.87/>



Другие продукты Арголаб: RoboStore

Рекомендуемые брокеры:

RoboForex, Fortfs, FxOpen,
alpari, InstaForex

Рекомендуемые VPS сервера:

myForexVPS chocoping

возврат спреда : fxcash

Настройки

SetName – название набора настроек (отображается в инфоокне советника).

Раздел Money Management

LotSize – Если не ноль, то задает фиксированный лот для торговли. Если 0, используется режим фиксированного риска или режим активного управления лотом.

Risk – устанавливает фиксированный риск для торговли.

Раздел Active Money Management

Раздел настроек режима активного управления лотом. В этой схеме советник будет пытаться вычислить оптимальный размер лота исходя из результатов торговли по данной паре (чем лучше результаты, тем больше лот; чем хуже результаты, тем меньше лот). До тех пор пока количество сделок меньше CountMin, ActiveMM неактивен и размер лота устанавливается как процент от депозита Risk. Когда количество сделок достигает CountMin, ActiveMM анализирует результаты имеющихся сделок (но не больше чем CountMax сделок) и модифицирует Risk. RiskMax и RiskMin задают максимальный и минимальный диапазон риска для ActiveMM.

ActiveMM (TRUE/FALSE) – включить/выключить режим активного управления лотом.

RiskMin – минимальный риск.

RiskMax -- максимальный риск.

CountMin – минимальное количество сделок для анализа.

CountMax – максимальное количество сделок для анализа.

Раздел Channel Selection

Настройки торгового канала.

ChannelType (BBands/HiLo) – выбор типа канала. BBands – канал на основе полос Боллинджера; HiLo – канал на основе high/low.

UseAtrFilter (Not/TypeA/TypeW) – выбор типа фильтра волатильности (нет/тип A/тип W).

MaxAtrRange – параметр фильтра волатильности в пт.

UseSwapFilter (OFF/PositiveSwapOnThu/PositiveSwapOnly) – выбор типа фильтра свопов. OFF – отключен; PositiveSwapOnThu – в среду с 22ч до 24ч (ночь тройных свопов) открываем сделки

только в случае положительных свопов по данной валютной паре; PositiveSwapOnly – в любой день недели с 22ч до 24ч открываем сделки только в случае положительных свопов по данной валютной паре.

Раздел BBands Channel

Настройки торгового канала по Bollinger Bands.

Period_Ma – период МА.

Period_Dev – период отклонения. Если 0, то используется Period_Ma.

EntryDev – величина отклонения для входа в сделку.

ExitDev – величина отклонения для выхода из сделки. Если 0, то используется EntryDev.

EntryShiftPips – смещение для входа в сделку, в пт.

ExitShiftPips – смещение для выхода из сделки, в пт.

MinChWidthPips – минимальная ширина канала, в пт.

Раздел HiLo Channel

Настройки торгового канала по High/Low.

MinDepth -- мин. количество баров построения канала для входа в сделку.

MinDepth_Exit -- мин. количество баров построения канала для выхода из сделки. Если 0, то используем MinDepth.

MinHeight -- мин. ширина канала для входа в сделку. Если 0, то отключено.

MinHeight_Exit мин. ширина канала для выхода из сделки. Если 0, то используем MinHeight.

Indent5 -- смещение для входа в сделку, в 5и-значных пт.

Indent5_Exit -- смещение для выхода из сделки, в 5и-значных пт.

Раздел Logic

Настройки логики советника.

MaxSpread – максимальный разрешенный спред. Если 0, то отключено.

TRpips – тейк-профит в пт.

SLpips – стоп-лосс в пт.

PullBackMaPeriod – период быстрой МА.

PullBackProfitPips – если профит ордера > PullBackProfitPips и быстрая МА направлена против сделки, выходим.

CloseInProfitMin1 -- после этого времени закрываем если профит > CloseInProfitPips1 пт.

CloseInProfitMin2 -- после этого времени закрываем если профит > CloseInProfitPips2 пт.

CloseInProfitMin3 -- после этого времени закрываемся, если пробит экстремум high/low последних CloseInProfitBars3 баров.

TradeIntervalOpen – минимальный интервал между двумя последовательными входами в одну сторону, в мин.

TradeIntervalClose – минимальный интервал между закрытием ордера и последующим входом в ту же сторону, в мин.

Раздел Trading time

Настройки времени торговой сессии.

GMTOffset – GMT сдвиг времени торгового сервера.

AutoDST (NO_DST/US_DST/EU_DST) – автоматический переход на летнее время. NO_DST – отключено, US_DST – переход по американскому стандарту, EU_DST – переход по европейскому стандарту.

TimeStartGMT – GMT время начала стандартной торговой сессии, в формате чч:мм.

TimeEndGMT – GMT время конца стандартной торговой сессии, в формате чч:мм.

TradeMon – настройки времени торговой сессии В НОЧЬ НА понедельник (т.е., конец воскресенья – начало понедельника). No – нет торговли, DefaultTime – стандартная торговая сессия с TimeStartGMT по TimeEndGMT, CustomTime – нестандартная торговая сессия с TimeStartMonGMT по TimeEndMonGMT.

TradeTue – настройки времени торговой сессии В НОЧЬ НА вторник.

.....

TradeSat – настройки времени торговой сессии В НОЧЬ НА субботу.

Раздел Limit order settings

Настройки установки лимитных ордеров.

LimitDistPips -- дистанция от текущей цены для выставления лимитных ордеров, в пт.

MaxDistPips -- дистанция от текущей цены для удаления лимитных ордеров, в пт.

Раздел Misc

Прочие настройки.

comment_fontsize – размер шрифта в инфоокне.

comment_lineheight – высота строк в инфоокне.

Magic – магик.

Comments – комментарий ордеров.

comment_color – цвет шрифта в инфоокне.

box_color – цвет фона инфоокна.

Verbose – расширенная запись в журнал.

Раздел RiskDivider

Настройки кнопок делителей риска.

UseButtonRiskDiv (TRUE/FALSE) – использовать кнопки делителей риска. Если TRUE, в правом верхнем углу графика выводятся три кнопки.

RiskDiv1 – делитель риска 1.

RiskDiv2 – делитель риска 2.

RiskDiv3 – делитель риска 3.

Используются для оперативного изменения лотности торговли. При нажатии, например, первой кнопки рабочий лот делится на RiskDiv1. Если нажато несколько кнопок, делители комбинируются. Например, если RiskDiv1 = RiskDiv2 = RiskDiv3 = 2 и нажаты все три кнопки, рабочий лот советника будет уменьшен в $2^3 = 8$ раз.

<http://ARGOLab.net/>

<http://ForumARGOLab.net/>