

Панель управления

Введение



Управление автоматически сохраняет/загружает все объекты на графике. Он также синхронизирует их, если одна и та же пара открыта на нескольких графиках. Это позволяет открывать только интересующие вас графики, не теряя при этом анализа.

На панели отображается серия индикаторов, разделенных колонками, для всех пар, выбранных в окне наблюдения за рынком. Нажатие на них открывает пару на уже открытом графике. Ctrl-клик открывает пару на новом графике. Он также показывает следующее событие. Для открытых сделок показывает % прибыли и риска.

Панель также централизует сигналы тревоги для событий и пересечения зон/уровней для всех пар.

tFX - Панель

Отображает выбранные символы (добавление/удаление пар через окно "Обзор рынка"):

- Избранное/пониженное:
 - Две закладки, чтобы отметить ваши любимые пары.
- Пар
- Индикатор зоны, в соответствии с параметром:
 - По цене
- Указывает, коснулась ли текущая свеча области, нарисованной на графике.

- Темпоральность паруса соответствует темпоральности области.
 - Он показывает только области, взятые из "управления".
 - Активировать сигнал тревоги для прикосновения к зонам с помощью параметра "Сигнал тревоги по уровням и зонам".
- По потоку
- Указывает на изменение расхода, в зависимости от временности зоны. Индикатор ищет изменения потока во времени зоны или ниже. Поиск выполняется во временной области или в нижней (параметр "TF по. low search for change of flow").
 - Он показывает только области, взятые из "управления".
 - Активировать сигнализацию изменения расхода с помощью параметра "Сигнал тревоги по уровням и зонам".
- Уровневой переезд
- Указывает, коснулась ли текущая свеча уровня, нарисованного на графике - Темпоральность свечи соответствует темпоральности
 - Он показывает только уровни, взятые из "управления".
 - Активировать сигнал тревоги для прикосновения к уровню с помощью параметра "Сигнал тревоги по уровням и зонам".
 - Фильтр изменения цены, в зависимости от параметра:
- Изменение в процентах: изменение (% тыс.) от открытия
- Сила: % позиция по отношению к открытию и диапазону, сформированному за период.
- Параметр "Таймфреймы" управляет ТФ. Они обозначены запятыми: MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,M5,M1.
- Фильтр скользящего среднего ориентировочного значения
 - Она показывает, касается ли текущая или закрытая свеча скользящей средней.
 - Он позволяет следить за различными скользящими средними во времени, в соответствии с параметром "Таймфреймы". Пара TF/период обозначается запятыми. Например, с "D1:100,H1:200" за MM100 последует D1, а за MM200 - H1.
 - Индикатор показывает цвет покупки/продажи, если он встречен:
 - Руководство находится в зоне покупки/продажи

- Текущая, или предыдущая, свеча играет в WM.
- Предыдущие 5 парусов хранились выше/ниже, в зависимости от того, является ли это покупкой/продажей, соответственно.

- Активация сигнализации по параметру

- фильтр уровня OHL и NR
 - Показывает, касается ли текущая свеча уровня.
 - Это позволяет следовать разным уровням в разных временных рамках, в соответствии с параметром "Временные рамки".

Набор

TF/уровень/количество уровней/Tf сигнал Например, с "MN1:O:1:D1,Y1:OHL:2:D1", будет следовать открытому в текущем месяце из газет. В этом году и в прошлом году за ОХЛ также будет следить газета.

— Активация сигнализации по параметру

- триггерный фильтр
 - Показывает, является ли текущая свеча триггером.
 - Это позволяет следить за различными триггерами в разных временных рамках, в соответствии с параметром "Таймфреймы", в трех различных столбцах.
 - Для каждого столбца указывается время срабатывания триггера и триггеров, разделенных знаком ":". Принятые значения:

- С: Климакс
- Д: Внешний
- I: Внутренний
- CF2: Двойное изменение расхода
- РФ: Перерыв потока
- CF: Изменение потока

— Индикатор показывает цвет триггера покупки/продажи

— Активация сигнализации по параметру

- Ток/максимум распространения
- Следующий фундаментальный (обратный отсчёт, валюта)
 - % операции
 - % риск (отображается вопросительный знак, если есть сделки без ФВ)

- Активация сигнализации по параметру
- Серое затенение указывает на выбранную пару
- Индикатор зоны и уровня будет показывать микро-время в случае перекрытия.
- Контроли
 - <клик> на символе: открывает символ в существующем окне или выбирает его, если он уже был открыт.
 - <ctrl-клик> на символе: открывает символ в новом окне
 - <кликните> на заголовок: отсортируйте колонку.
 - <кликните> на избранное: отметка/отметка

tFX - Управление

- Автоматическое сохранение-восстановление объектов для каждого символа (требуется для tFX - Панель)
- Нарисуйте зоны и уровни
 - Указывает на темпоральность создания.
 - Указывает размер области в пунктах.
- Контроли
 - S/R/F: рисует уровни.
 - C/V: рисует области.
 - T/Y: Нарисуй LT и параллельные
- Используйте клавишу T, чтобы провести линию тренда. Переместите указатель и закрепите линию в 1-й точке щелчком мыши.
- Затем переместитесь к следующей точке и закрепите ее вторым кликом.
- Для повторного закрепления 1-й точки, перед второй можно нажать T еще раз.
- Чтобы провести параллель, выберите "ведущий" LT и нажмите Y.
- Переместите указатель и закрепите 1-ю точку щелчком мыши.
- Z/X: навигация по объектам (отключает автоматическую прокрутку), полезно перейти к началу зоны в нижней временной области.
- O: Активирует автоматическую прокрутку.
- Q/W: Переключатели с предыдущей/ следующей пары панелей.
- 1/2: Изменение темпоральности.

- Н: Переключить видимость объектов (каждый объект будет виден на всех ТФ или будет виден только на ТФ объекта и несовершеннолетних) - Р: Выделить/отключить видимость всех объектов
- Или: Замените менеджера по заказам.
- (Клавиши могут быть изменены из параметров)

-• Параметры

- Максимальный риск по позиции - использует максимальный риск по счету для расчета размера лота в ордерах
- Создать объекты с видимостью TF: При создании объекта применить видимость объекта (клавиша Н).
- Ключевая конфигурация
- Визуальная конфигурация объектов (зоны и уровни): применяется к новым объектам, не влияет на уже созданные.

менеджер заказов

- Менеджер рассчитывает лотерею в соответствии с максимальным риском, указанным в параметре.
- Нажатие клавиши "О" активирует менеджер команд для BUY. Нажмите еще раз, чтобы ПРОДАВАТЬ. Еще одно нажатие для деактивации менеджера команд.
- Изначально менеджер отображает строки ENTRY, SL и TP.
- ENTRY: Предел/остановка входа (в зависимости от текущей ценовой позиции) Очищает линию для входа на рынок.
- SL: Указывает расстояние между пунктами, риск для текущей операции и накопленный риск пары (не может превышать максимальный риск).
- TP: указывает на точки расстояния и соотношение.
- Уровни ордеров рассчитываются в соответствии с текущим максимальным спредом (пунктирная линия).
- Для выполнения ордера используйте скрипт (tFX - SendOrder). Я рекомендую ассоциировать прямой ключ доступа к нему, с mt4.



Установка:

- Скопируйте файлы с расширением ex4 в папки <метатрейдер>\MQL4.
 - Индикаторы
- tFX - Panel.ex4
- tFX - Flow.ex4
 - Сценарии
- tFX - SendOrder.ex4
- Откройте любую пару и прикрепите индикатор панели
- Откройте пару в другом окне и прикрепите индикатор управления. Шаблон графика анализа сохранить как "Язык" (это параметр Panel).

Примечания

- Анализы сохраняются в одном файле на пару, в папке mql4/files.